



Tricho-Force

Deux dates d'application


La première date est déterminée en collaboration avec les stations fédérales de recherche agronomique Agroscope. La deuxième application est effectuée, suivant la température, 7-10 jours après la première. Le matériel vous sera envoyé au bon moment. La mise en place des trichogrammes doit être effectuée le plus rapidement possible après réception du matériel. Si ce n'est pas possible à cause de pluie, vous pouvez conserver les trichogrammes pendant 1 à 2 jours à une température de 10-14°C (p. ex. à la cave).

Attention : ne pas laisser les plaquettes Tricho-Force au soleil. Il faut ouvrir les emballages directement sur la parcelle de maïs pour ne pas perdre les trichogrammes déjà éclos.

Plan de répartition : maïs d'ensilage et maïs grain

Il y a 50 pièces par application et par ha. Chaque plaquette contient plus de 2000 trichogrammes prêts à éclore. Les Tricho-Force sont à placer à mi-hauteur des plantes de maïs, sur une feuille entièrement développée.

Pour une lutte efficace, il est recommandé de répartir régulièrement les Tricho-Force selon le plan suivant :




Maïs d'ensilage et maïs grain : 50 plaquettes par ha

- commencez à une distance de 7 m de la bordure du champ (env. la 10^{ème} ligne), suspendez la première carte dans la ligne après 7 m
- en suivant la ligne, il faut placer un Tricho-Force tous les 14 m jusqu'à la fin de cette ligne
- répétez ce procédé toutes les 20 lignes (= 14 m)

Plan de répartition : maïs sucré

Pour l'application sur maïs sucré, on utilise pour chaque application la double quantité de trichogrammes (100 plaquettes par application et ha) par rapport au maïs d'ensilage ou au maïs à grain.



Maïs sucré : 100 plaquettes par ha

- commencez à une distance de 5 m de la bordure du champ (env. la 7^{ème} ligne), suspendez la première carte dans la ligne après 5 m
- en suivant la ligne, il faut placer un Tricho-Force tous les 10 m jusqu'à la fin de cette ligne
- répétez ce procédé toutes les 14 lignes (= 10 m)

Important !



Plier le long de la perforation et détacher.

Attention à ne pas presser sur les trichogrammes recouverts !



Suspendre le carton sur les plantes les mieux développées et pourvues de larges feuilles autour de la feuille, puis en le remettant en position verticale.

