

## FICHE TECHNIQUE

### Master Seed Regeneration

#### Gazon pour sursemis



#### Le sursemis universel composé de variétés de qualité supérieure

Mélange universel pour régénération à croissance rapide composé de variétés de qualité supérieure. Permet d'améliorer le gazon existant ou de réparer les dégâts à la couche végétale. Développe un tapis végétal équilibré et résistant.

Ce mélange de semences de très haute qualité, riche en pâturin des prés, est idéal pour les surfaces fortement sollicitées. La suppression de nombreux produits phytosanitaires rend les semis réguliers de plus en plus importants. Ils permettent de combler les trous et de conserver une pelouse vigoureuse et résistante.

- **Le sursemis plus rapide**
- **Ferme les lacunes**
- **Fort & dense**

- Gazons de sport
- Jardins familiaux
- Espaces verts publics

#### Résistance

faible	moyenne	élevée	très élevée
--------	---------	--------	-------------

#### Entretien

faible	moyenne	coûteux	très élevée
--------	---------	---------	-------------

Numéro d'article	Taille de l'emballage	Portée	Nombre d'articles par palette	EAN
24513	10 kg	350–800 m <sup>2</sup>	50	7611226015292

<b>Besoin en nutriments</b>	25 g N/m <sup>2</sup>
<b>Hauteur de coupe</b>	2,5–5 cm
<b>Densité de semis</b>	10–30 g/m <sup>2</sup>
<b>Mode d'emploi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Préparation du sol. Nouveau semis : éliminer complètement l'ancienne végétation. Ameublir le sol sur 10–15 cm de profondeur. Aplanir les surfaces avec du substrat pour gazon. Répandre de l'engrais, par exemple Certo-Master 3M (30-40 g/m<sup>2</sup>), puis ratisser légèrement, passer un rouleau. Sursemis sur une grande surface : scarifier intensivement la surface en effectuant des passages croisés, appliquer le substrat de manière homogène et répartir, niveler à l'aide d'un râteau. Semis (voir point 2), fertiliser 2–3 semaines plus tard avec Certo-Master 3M par exemple (30-40 g/m<sup>2</sup>).</li> <li>2. Ensemencement. Période idéale : mars à juin et août à fin septembre. Répandre les semences de façon homogène en croix. Quantité de semences sur les zones lacunaires : 25 g/m<sup>2</sup>. Quantité de semences pour le sursemis : 10 g/m<sup>2</sup>.</li> <li>3. Plombage. Passer un rouleau sur les surfaces ou, sur les petites surfaces, presser avec le dos d'une pelle.</li> <li>4. Arrosage. Maintenir humide le nouveau semis pendant les trois premières semaines.</li> <li>5. Première tonte. Tondre le gazon à 5–6 cm quand il a atteint environ 8–10 cm.</li> </ol>
<b>Composition</b>	85,0 % Lolium perenne (4 Variétés) 15,0 % Poa pratensis (3 Variétés) 0,54 % BACTOLIVE PLUS